



COVID-19 Havayolu Kontrolü

Hazırlık

Girişim

Entübasyon elektif şekilde planlanarak yapılmalıdır

Maximum koruyucu önlemleri alınız (; FFP3 Maske, + gözler dahil yüzü koruyucu maske + uzun kollu sıvı geçirmez önlük + çift eldiven + ayakkabıları tam kapatacak şekilde uzun galoş)

Entübasyon konusunda tecrübeli ve minimum sayıda hekim rol almalıdır

Zor entübasyon olabileceği düşünülerek tüm ekipmanlar ve ilaçlar hazır bulundurulmalıdır

Oksijenizasyon için kullanılacak her cihaza HME filtre takılmalıdır

Preoksijenizasyon uygulayınız
3 dak. FiO₂ = 1 (%100) veya
8 solunum FiO₂ = 1 (%100)
veya
CPAP/PSV 10 cmH₂O + PEEP 5
cmH₂O

Hızlı seri entübasyon için yüksek doz nöromusküler bloker uygulayınız

Videolarinoskop kullanınız

Entübasyon yapılır yapılmaz kafı şişiriniz

Tüpü kapnograf ile kontrol ediniz

Kapalı aspirasyon sistemi kullanınız

Solunum devresi tüpten ayrılmak zorunda kalırsa tüpe klemp koyunuz